

## FAINES 推奨ブラウザ Microsoft Edge に変更した際の設定方法

(Internet Explorer サポート終了により推奨ブラウザが変わりました)

現在 FAINES では、Internet Explorer (以下 IE) のサポートが 2022 年 6 月 16 日に終了したことに伴い、推奨ブラウザが Microsoft Edge になっております。

その為、Edge で FAINES を開いた際に「整備マニュアルが見れない」との問い合わせが多数寄せられております。

Edge を利用して一部の整備マニュアルを閲覧する際は、Edge に搭載されている機能「IE モード」(IE しか対応していないサイトを Microsoft Edge でも閲覧できる機能) の設定が必要になります。

また、ポップアップブロックが有効になっていることにより閲覧できない場合もありますのでこちらも設定が必要になります。

### メーカー別 整備マニュアル情報のブラウザ対応一覧

メーカー	Windows10			Windows11	
	IE (互換表示: 無)	IE/IE モード (互換表示: 有)	Edge/Chrome	IE (互換表示: 無)	Edge/Chrome
いすゞ	○	○	△	○	△
ふそう	○	○	○	○	○
カワサキ	○	○	×	○	×
スズキ(二輪)	○	○	○	○	○
スズキ(四輪)	○	○	○	○	○
スバル	○	△	○	△	○
ダイハツ	○	○	○	○	○
トヨタ	○	○	△	△	△
ニッサン	△	○	×	▲	×
ホンダ(二輪)	○	○	×	○	×
ホンダ(四輪)	○	○	▲	▲	▲
マツダ	△	○	△	△	△
ヤマハ	○	○	○	○	○
三菱	▲	△	▲	△	▲
日野	○	○	△	△	△
UDトラックス	△	○	△	○	△

○ … すべて閲覧可能です

△ … 概ね閲覧できますが一部データで閲覧できないデータがあります

▲ … 全てではありませんが閲覧できないデータが多いです

× … すべて閲覧できません

## Microsoft Edge の「IE モード」及び「ポップアップブロック」の


設定方法は次項へ➡

# 1. Microsoft Edge の Internet Explorer モード (IE モード) の設定及び互換表示の設定方法

(1) Edge 右上の「⋮」を押して設定を開き、「既定のブラウザー」を選択します。



(2)「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」にして、ブラウザを再起動します。



(3)FAINES のログイン画面時に右上の「⋮」を押して「Internet Explorer モードで再読み込みする」を選択する。



(4)再読み込みが完了すると左上に「このページは Internet Explorer モードで開かれています」と出てきますので、こちらの「互換表示でこのページを開く」を ON(青色)、「次回、このページを Internet Explorer モードで開く」を ON(青色)に切り替えて完了する。

※IEモードは設定した日から 30 日間を過ぎると再設定が必要になります。




## 2. Microsoft Edge の「ポップアップ ブロック」を無効にする設定方法

(1)右上の「…」から「設定」を選択して設定画面を表示させます。



(2) 左側の項目から「Cookie とサイトのアクセス許可」をクリックし、右側の画面から「ポップアップとリダイレクト」を選択します。



(3) ブロック(推奨)を OFF(白色)にすることで「ポップアップブロック」の設定が完了いたします。  
※「ブロック(推奨)」にしたまま FAINES だけで許可したい場合は、許可の部分に『[\*].jaspa.or.jp』をリストに追加する必要があります。

